

Групповая работа с ключами

Данная вкладка служит для быстрого распределения ключей между продуктами и подготовки их к активации.

На рисунке № 1 показан пример быстрого распределения ключей между продуктами.

По умолчанию вновь приобретенные ключи распределяются между «Защищенной программой» и «Триальной программой». Далее их можно быстро распределить между добавленными продуктами.

Следующий шаг - выбор продукта, от которого передаются ключи и продукта, которому они назначаются.

Для передачи стандартных и(или) триальных ключей - выполняем пункты 1,4 и(или) 2,3. Далее подтверждаем выбор кнопкой «Переназначить» (пункт 5).




Рис.1

[Сервер активации](#) → Групповая работа с ключами

Групповая работа с ключами

Экспорт и групповая работа с ключами.

1. Выберите действие

- Назначение продукту
- Перевод в статус "Готов к активации"

Групповая работа с ключами

[Экспорт](#)

[История экспорта](#)

2. Выберите количество ключей

Код	Название	Готов к передаче	Выгрузить
0	Защищённая программа	113	
1	1 активация	113	<input type="text" value="100"/> из 113
1	Триальная программа	4	
2	100 активаций	1	<input type="text" value="0"/> из 1
3	100000 активаций	3	<input type="text" value="1"/> из 3
2	calc	0	
3	calc.exe	0	
4	ICQ	0	
6	ICQ Demo	0	
7	generator	0	
8	Dancing kittens Demo	0	
9	Dancing kittens	0	


3. Укажите продукт

- Продукты для ключей SP Trial
- Продукты для ключей SP
-

Описание пунктов	
1	По умолчанию вновь приобретенные, стандартные ключи присваиваются продукту «Защищенная программа». Это можно изменить, если при создании нового продукта выбрать чек-бокс «Продукт по умолчанию для новых серийных номеров». В этом случае распределение ключей будет происходить на стадии покупки.

2	По умолчанию вновь приобретенные, триальные ключи присваиваются продукту «Триальная программа». Это можно изменить, если при создании нового продукта выбрать чек-бокс «Продукт по умолчанию для новых серийных номеров». В этом случае распределение ключей будет происходить на стадии покупки.
3	Поле для выбора триального продукта, которому будут назначены ключи
4	Поле для выбора стандартного продукта, которому будут назначены ключи
5	Кнопка для подтверждения операции переназначения ключей

В качестве подтверждения появится окно. См. рисунок №2



На рисунке № 3 показан пример быстрого перевода ключей в статус «Готов к активации»

Выбрав желаемое количество ключей, переведите их в статус «Готов к активации»: в пункте 2, показан пример для стандартных ключей Guardant SP, в пункте 1 – триальных ключей.

Процедура перевода в статус «Готов к активации» может проводиться с любой комбинацией ключей одновременно. Перевод в новый статус подтвердите нажатием кнопки «Перевести» (пункт 3)

Сервер активации → Групповая работа с ключами

Рис. 3

Групповая работа с ключами

Экспорт и групповая работа с ключами.

1. Выберите действие

- Назначение продукту
 Перевод в статус "Готов к активации"

2. Выберите количество ключей

Код	Название	Готов к передаче	Выгрузить
0	Защищённая программа	13	
1	Триальная программа	3	
2	calc	0	
3	calc.exe	0	
4	ICQ	0	
6	ICQ Demo	0	
7	generator	0	

1

8	Dancing kittens Demo	1	
	100000 активаций	1	1 из 1

2

9	Dancing kittens	100	
	1 активация	100	50 из 100

3. Переведите в статус "Готов к активации"

3

Групповая работа с ключами

[Экспорт](#)[История экспорта](#)

Описание пунктов

1	Продукт «Dancing kittens Demo» создан заранее во вкладке «Продукты» и относится к триальным продуктам. Выбрав количество отгруженных продукту ключей, Вы переводите их в статус «Готов к активации»
2	Продукт «Dancing kittens» создан заранее во вкладке «Продукты». Выбрав количество отгруженных продукту ключей, Вы переводите их в статус «Готов к активации»
3	Кнопка для подтверждения операции перевода в статус «Готов к активации»